


E-Mail-Konto einrichten in Outlook

Auf „Outlook“ – „Datei“ – „Konto hinzufügen“ klicken



Gewünschten Namen des Kontos sowie die E-Mail-Adresse auswählen und weiter:

Neues Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:


Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

„Internet-E-Mail“ auswählen und weiter:



Bitte beachten: bei der Konfiguration unserer kostenlosen E-Mail-Dienst müssen exakt diese Server gesetzt werden, dann weiter

Neues Konto hinzufügen ☒

Internet-E-Mail-Einstellungen
 Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert. ☛

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

Unter „Weitere Einstellungen“ die Serveranschlussnummern eintragen und „OK“ klicken

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Verbindung' tab selected. The 'Posteingangsserver (IMAP)' is set to 993 with a 'Standard verwenden' button. The 'Postausgangsserver (SMTP)' is set to 587. Both servers have their encryption type set to SSL/TLS. The 'Servertimeout' is set to 'Lang 1 Minute'. The 'Stammordnerpfad' is empty. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Allgemein	Gesendete Elemente	Gelöschte Elemente
Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad: